


Vereinfachtes Anlegen einer neuen Messstelle im Device to Web

Die neue Server-Software ab Version 47.x ermöglicht ein einfaches und schnelles Anlegen neuer Messstellen.


➡ Vorgehensweise:

1. „+“-Symbol bei Sites / Applikationen anklicken.




The screenshot shows the NivuLog web interface. The top navigation bar includes 'SITES / APPLIKATIONEN', 'MESSGERÄTE & ALOHA', 'BENUTZER', 'ALARME', 'STATISTIK', and 'SERVICE'. Below this, there are tabs for 'MANAGEDSERVICE', 'SITES / APPLIKATIONEN TAGS', and 'MESSGERÄTE TAGS'. The main content area shows a search bar with 'x' and a list of items. The 'Sites / Applikationen' menu item is highlighted with a red circle. The bottom of the interface shows filter and sorting options.

2. Bei Seriennummer das Pull-down-Menü öffnen und die Seriennummer des entsprechenden Datenloggers auswählen.
3. Ausgewählten Datenlogger übernehmen mit „+ hinzufügen“.




The screenshot shows the 'Site hinzufügen' dialog box. It has a title bar with a close button. The main area contains a 'Seriennummer' field with a pull-down menu. Below this is a 'Seriennummer:' label and another pull-down menu. At the bottom, there are three buttons: 'abbrechen', 'überspringen', and '+ hinzufügen'. The '+ hinzufügen' button is highlighted with a red circle.

4. Passende Applikations-Vorlage über das Pull-down-Menü auswählen.
Im Beispiel ein NivuLog Easy V3.
Falls keine der verfügbaren Applikationsvorlagen in der Auswahl **genau** zum Gerät und zur Anwendung passt, alternativ „Standard“ auswählen.



The screenshot shows the 'Applikations-Vorlage' dialog box. It has a title bar with a close button. The main area contains a label 'Applikations-Vorlage:' followed by a pull-down menu. The menu is open, showing 'NivuLog Easy V3' as the selected option. At the bottom, there are two buttons: 'abbrechen' and 'hinzufügen'.

5. Messstellenname für die neue Messstelle eingeben und speichern.
Die Messstelle ist jetzt angelegt und in der Messstellenübersicht sichtbar.



The screenshot shows the 'NIVULOG EASY V3' web interface. At the top, there is a 'zurück' button. Below it, a 'Site' section contains several fields: 'Kunde*' (NIVUS GmbH - SHM), 'Name*' (Test), 'Gerät S/N:' (0455090857271F1C), 'Applikations-Vorlage:' (NivuLog Easy V3), and 'Tags:' with a plus icon. Below these fields are expandable sections for 'Kommentar', 'Alarmierung', 'Berechnete Kanäle' (with sub-tabs 'Basis', 'Berechnung', 'Alarme'), and 'Grundeinstellungen'. At the bottom, there are buttons for 'abbrechen', 'übernehmen', and 'speichern' (highlighted with a red circle). To the right of these buttons are 'kopieren' and 'Applikations-Vorlage'. The footer shows 'Nivus GmbH - SHM | you are connected from 37.49.35.158' and 'NIVUS GmbH V47.30'.

6. Messstelle weiter konfigurieren.